

## Описание на менютата на програмата Open Book 9.0.1542

### 1. File (Alt+F)

- 1.1. New... (Ctrl+N) Нов документ (прозорец на програмата).
- 1.2. Open... (Ctrl+O) Отваряне на съществуващ (предишен) документ.
- 1.3. Open Audio Directory... (Ctrl+R) Зарежда съдържанието на папка с аудио файлове.
- 1.4. Close (Ctrl+F4) Затваря текущия документ.
- 1.5. Save (Ctrl+S) Запаметява текущия документ.
- 1.6. Save As... запаметява текущия документ на указано от потребителя местоположение.
- 1.7. Save Pages... запаметява текущо разпознатия документ като дава възможност кои страници да запаметим.
- 1.8. Append File... добавя файл на Open Book към документа.
- 1.9. Notetaker подменю: дава възможност за приемане и изпращане на информация към устройство Notetaker.
- 1.10. Braille подменю: дава възможност за импротиране и експортиране на файлове в брайлови формати.
- 1.11. Save To Audio... Дава възможност за преобразуване на разпознатия текст към mp3 или wav аудио формат. Speechlab 2.0 създава само в wav.
- 1.12. Export Highlights подменю:
  - 1.12.1. Sort by Color: Създава списък от осветения текст, сортиран по цвят и премахва останалия.
  - 1.12.2. In Document Order: Създава списък от осветения текст, сортиран по ред в документа и премахва останалия.
- 1.13. Export Comments: Експортира коментарите в документа в отделен прозорец на програмата.
- 1.14. Print... Отваря диалоговия прозорец за печат.
- 1.15. Emboss... Отваря диалоговия прозорец за настройка и отпечатване на брайлов принтер.
- 1.16. Document Properties... Отваря прозорец с допълнителна информация за файла (документа) като име на документ, размер, местоположение и др.
- 1.17. 1...; 2...; 3... Списък с документите, с които последно е работено в програмата.
- 1.18. Exit (Alt+F4) Затваря прозореца на програмата.

### 2. Edit (Alt+E)

- 2.1. Edit Mode. Преминава в режим на редактиране (стандартно програмата е в режим „само за четене“)
- 2.2. Undo. Отменя последното действие.
- 2.3. Cut Изрязване на маркирания текст (работи само в edit mode).
- 2.4. Copy Копиране на маркирания текст.
- 2.5. Paste: Поставя текст от клипборда (работи само в edit mode).
- 2.6. Delete: Изрива маркирания текст (работи само в edit mode).
- 2.7. Select All on Current Page: Избира целият текст от текущата страница.
- 2.8. Find... Отваря диалогов прозорец за търсене на текст в документа.
- 2.9. Find, Replace Text... Отваря диалогов прозорец за търсене и заместване на текст в документа.
- 2.10. Go To... Отваря диалогов прозорец за отиване на конкретна страница, отметка, осветен текст или коментар.
- 2.11. Renumber Pages... промяна на номерацията на страниците.
- 2.12. Bookmarks... (F9) отваря диалоговия прозорец за управление на отметките.
- 2.13. Delete Exact View Изтрива фотокопията на разпознавания текст.
- 2.14. Insert Page Break (Ctrl+Enter) Вмъква прекъсване на страница.
- 2.15. Delete Page Break (Ctrl+Shift+Del) Изтрива прекъсването на страница.
- 2.16. Move Page... Отваря диалоговия прозорец за преместване на страницата.
- 2.17. Delete Current Page (Ctrl+Del) Изтрива текущата страница (изисква се потвърждение).
- 2.18. Hide or Show Headers/Footers... Отваря диалогов прозорец за скриване или показване

на горните и долните колонти тули в документа.

2.19. Insert Comment... отваря диалогов прозорец за вмъкване на коментар.

2.20. Edit Comment... (Alt+Enter) Отваря диалоговия прозорец за редакция на коментар.

### 3. Acquire (Alt+Q)

3.1. Workflow подменю. Подменю за избор на режимите на разпознаване на различните типове обекти за сканиране.

3.1.1. Acquire and Read. Основен режим на работа – разпознава и изчита текста.

3.1.2. Acquire Image Only. Режим за създаване на графични файлове. По подразбиране се записват в tif формат, но се поддържат и bmp, jpeg, psx и png формати.

3.1.3. Acquire in Background – Разпознаване във фоноф режим – сканира и разпознава текста, без да стартира четенето.

3.1.4. Mail Sorter Preview – Сортировач на поща

3.1.5. Multipage – Automatic – Автоматичен режим на сканиране и разпознаване.

Удобен за бързо сканиране на книги.

3.1.6. Multipage – Promt For Pages – режим за сканиране на множество страници с питане за всяка следваща страница

3.1.7. Poetry and Recipe – режим за сканиране на поезия и рецепти.

3.2. Acquire a Page (F4, Space) – команда за стартиране на сканирането и разпознаването.

3.3. Acquire and Replace Current Page (Ctrl+Shift+F4) – Стартира сканирането и разпознаването, като новоразпознатият текст замества текущата страница.

3.4. Acquire and Insert New Page подменю. Сканира и разпознава нова страница с последващо вмъкване преди или след текущата страница.

3.4.1. Before Current Page. Разпознава и вмъква преди текущата страница.

3.4.2. After Current Page. Разпознава и вмъква след текущата страница.

3.5. Re-recognize подменю. Команди за повторно разпознаване.

3.5.1. Re-recognize Page. Повторно разпознаване на текущата страница.

3.5.2. Re-recognize Document. Повторно разпознаване на документа.

3.6. BuckScan (Ctrl+M)

– сканиране на банкноти. Не работи.

3.7. Check Orientation – Разпознава и казва ориентацията на книга или документ.

3.8. Recognize Columns (Ctrl+Shift+Z) – Опция за разпознаване на текст в колони. По подразбиране е включена.

3.9. Split Facing Pages – Опция за разделяне на корицата от останалите страници. По подразбиране е изключена.

### 4. View (Alt+V)

4.1. Text View – изглед в режим само текст. Режим по подразбиране.

4.2. Exact View - изглед в режим точен преглед. Показва се снимка на документа (страницата) с разпознатия текст върху нея на точното му местоположение на листа.

4.3 Split View – комбинация от предходните два изгледа text и exact. Разделя екрана на две половини по хоризонтала. В горната част документа е в режим на изглед за текст, а долната е в режим точен преглед.

4.4. Camera View – изглед в режим камера. В този режим можем да използваме камерата като телевизионен увеличител, като можем да увеличаваме и намаляваме степента на увеличение на документа. Клавишните комбинации са дадени по-долу.

4.5. Status Bar. Показва или скрива лентата на състоянието. По подразбиране опцията е включена. Изчитането на информацията в лентата става с клавишната комбинация Insert+Page Down. Дава обратна връзка в процеса на сканиране.

4.6. Zoom View (подменю) – опции за увеличаване или намаляване на заснетото изображение. В режим text view не оказва влияние на размера на текста на екрана.

4.6.1. Zoom In (Ctrl+NumPad Plus) – увеличава изображението.

4.6.2. Zoom Out (Ctrl+NumPad Minus) – намалява изображението.

4.6.3. Page Width (Ctrl+Shift+W) – преоразмерява изображението до широчината на страницата.

4.6.4. Page Height (Ctrl+Shift+H) - преоразмерява изображението до височината на страницата.

