

Описание на менютата на програмата Open Book 9.0.1542

1. File (Alt+F)

- 1.1. New...(Ctrl+N) Нов документ (прозорец на програмата).
- 1.2. Open... (Ctrl+O) Отваряне на съществуващ (предишен) документ.
- 1.3. Open Audio Directory... (Ctrl+R) Зарежда съдържанието на папка с аудио файлове.
- 1.4. Close (Ctrl+F4) Затваря текущия документ.
- 1.5. Save (Ctrl+S) Запамява текущия документ.
- 1.6. Save As... запамява текущия документ на указано от потребителя местоположение.
- 1.7. Save Pages... запамява текущо разпознатия документ като дава възможност кои страници да запазим.
- 1.8. Append File... добавя файл на Open Book към документа.
- 1.9. Notetaker подменю: дава възможност за приемане и изпращане на информация към устройство Notetaker.
- 1.10. Braille подменю: дава възможност за импортиране и експортиране на файлове в брайлови формати.
- 1.11. Save To Audio... Дава възможност за преобразуване на разпознатия текст към mp3 или wav аудио формат. Speechlab 2.0 създава само в wav.
- 1.12. Export Highlights подменю:
 - 1.12.1. Sort by Color: Създава списък от осветения текст, сортиран по цвят и премахва останалия.
 - 1.12.2. In Document Order: Създава списък от осветения текст, сортиран по ред в документа и премахва останалия.
- 1.13. Export Comments: Експортира коментарите в документа в отделен прозорец на програмата.
- 1.14. Print... Отваря диалоговия прозорец за печат.
- 1.15. Emboss... Отваря диалоговия прозорец за настройка и отпечатване на брайлов принтер.
- 1.16. Document Properties... Отваря прозорец с допълнителна информация за файла (документа) като име на документ, размер, местоположение и др.
- 1.17. 1...; 2...; 3... Списък с документите, с които последно е работено в програмата.
- 1.18. Exit (Alt+F4) Затваря прозореца на програмата.

2. Edit (Alt+E)

- 2.1. Edit Mode. Преминва в режим на редактиране (стандартно програмата е в режим „само за четене“)
- 2.2. Undo. Отменя последното действие.
- 2.3. Cut Изрязване на маркирания текст (работи само в edit mode).
- 2.4. Copy Копиране на маркирания текст.
- 2.5. Paste: Постава текст от клипборда (работи само в edit mode).
- 2.6. Delete: Изтрива маркирания текст (работи само в edit mode).
- 2.7. Select All on Current Page: Избира целият текст от текущата страница.
- 2.8. Find... Отваря диалогов прозорец за търсене на текст в документа.
- 2.9. Find, Replace Text... Отваря диалогов прозорец за търсене и заместване на текст в документа.
- 2.10. Go To... Отваря диалогов прозорец за отиване на конкретна страница, отметка, осветен текст или коментар.
- 2.11. Renumber Pages... промяна на номерацията на страниците.
- 2.12. Bookmarks... (F9) отваря диалоговия прозорец за управление на отметките.
- 2.13. Delete Exact View Изтрива фотокопията на разпознавания текст.
- 2.14. Insert Page Break (Ctrl+Enter) Вмъква прекъсване на страница.
- 2.15. Delete Page Break (Ctrl+Shift+Del) Изтрива прекъсването на страница.
- 2.16. Move Page... Отваря диалоговия прозорец за преместване на страницата.
- 2.17. Delete Current Page (Ctrl+Del) Изтрива текущата страница (изисква се потвърждение).

2.18. Hide or Show Headers/Footers... Отваря диалогов прозорец за скриване или показване на горните и долните колонтитули в документа.

2.19. Insert Comment... отваря диалогов прозорец за вмъкване на коментар.

2.20. Edit Comment... (Alt+Enter) Отваря диалоговия прозорец за редакция на коментар.

3. Acquire (Alt+Q)

3.1. Workflow подменю. Подменю за избор на режимите на разпознаване на различните типове обекти за сканиране.

3.1.1. Acquire and Read. Основен режим на работа – разпознава и изчита текста.

3.1.2. Acquire Image Only. Режим за създаване на графични файлове. По подразбиране се записват в tif формат, но се поддържат и bmp, jpeg, psd и png формати.

3.1.3. Acquire in Background – Разпознаване във фоноф режим – сканира и разпознава текста, без да стартира четенето.

3.1.4. Mail Sorter Preview – Сортировач на поща

3.1.5. Multipage – Automatic – Автоматичен режим на сканиране и разпознаване.

Удобен за бързо сканиране на книги.

3.1.6. Multipage – Prompt For Pages – режим за сканиране на множество страници с питане за всяка следваща страница

3.1.7. Poetry and Recipe – режим за сканиране на поезия и рецепти.

3.2. Acquire a Page (F4, Space) – команда за стартиране на сканирането и разпознаването.

3.3. Acquire and Replace Current Page (Ctrl+Shift+F4) – Стартира сканирането и разпознаването, като новоразпознатият текст замества текущата страница.

3.4. Acquire and Insert New Page подменю. Сканира и разпознава нова страница с последващо вмъкване преди или след текущата страница.

3.4.1. Before Current Page. Разпознава и вмъква преди текущата страница.

3.4.2. After Current Page. Разпознава и вмъква след текущата страница.

3.5. Re-recognize подменю. Команди за повторно разпознаване.

3.5.1. Re-recognize Page. Повторно разпознаване на текущата страница.

3.5.2. Re-recognize Document. Повторно разпознаване на документа.

3.6. BuckScan (Ctrl+M)

– сканиране на банкноти. Не работи.

3.7. Check Orientation – Разпознава и казва ориентацията на книга или документ.

3.8. Recognize Columns (Ctrl+Shift+Z) – Опция за разпознаване на текст в колони. По подразбиране е включена.

3.9. Split Facing Pages – Опция за разделяне на корицата от останалите страници. По подразбиране е изключена.

4. View (Alt+V)

4.1. Text View – изглед в режим само текст. Режим по подразбиране.

4.2. Exact View - изглед в режим точен преглед. Показва се снимка на документа (страницата) с разпознатия текст върху нея на точното му местоположение на листа.

4.3 Split View – комбинация от предходните два изгледа text и exact. Разделя екрана на две половини по хоризонтала. В горната част документа е в режим на изглед за текст, а долната е в режим точен преглед.

4.4. Camera View – изглед в режим камера. В този режим можем да използваме камерата като телевизионен увеличител, като можем да увеличаваме и намаляваме степента на увеличение на документа. Клавишните комбинации са дадени по-долу.

4.5. Status Bar. Показва или скрива лентата на състоянието. По подразбиране опцията е включена. Изчитането на информацията в лентата става с клавишната комбинация Insert+Page Down. Дава обратна връзка в процеса на сканиране.

4.6. Zoom View (подменю) – опции за увеличаване или намаляване на заснетото изображение. В режим text view не оказва влияние на размера на текста на екрана.

4.6.1. Zoom In (Ctrl+NumPad Plus) – увеличава изображението.

4.6.2. Zoom Out (Ctrl+NumPad Minus) – намалява изображението.

4.6.3. Page Width (Ctrl+Shift+W) – преоразмерява изображението до широчината на страницата.

- 4.6.4. Page Height (Ctrl+Shift+H) - преоразмерява изображението до височината на страницата.
- 4.6.5. Default Zoom (Ctrl+Shift+D) – връща степента на увеличение по подразбиране.
- 4.7. Two Tone – включва черно бял режим на изглед на заснетия документ, без сива гама. По подразбиране тази опция е изключена. Достъпна е в режимите exact и split view.
- 4.8. Rotate Camera View (подменю) – дава възможност за завъртане на заснетото изображение. Работи само в режим Camera View.
- 4.8.1. Rotate Right (Ctrl+Shift+R) – завърта изображението на 90 градуса по часовниковата стрелка.
- 4.8.1. Rotate Left (Ctrl+Shift+L) – завърта изображението на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
5. Tools (Alt+T)
- 5.1. Spell Check (F7) – стартира проверката на правописа.
- 5.2. Spell Word (Ctrl+F3) – спелува текущата дума.
- 5.3. Spell Word Phonetically (Shift+F3) – спелува текущата дума с фонетичната азбука/ международна радиотелефонна азбука (алфа, браво чарли), ако има препинателен знак го изчита. Работи само с латиница.
- 5.4. Word Count... преброява думите в текущия документ. Информацията се показва в отделен прозорец.
- 5.5. Dictionary... (F8 или Ctrl+D) стартира тълковен речник на английски език. Изчита определение за текущата дума. Стартира се в отделен прозорец.
- 5.6. Thesaurus... (Ctrl+T) стартира енциклопедия. Дава кратко определение, последвано от синоними да текущата дума. Работи с английски текст.
- 5.7. Highlighter Color подменю. Дава възможност за избор на цвят за осветяване на текста в три варианта: син – по подразбиране, зелен и пембен.
- 5.8. Start Highlight (Ctrl+F11) – стартира или спира осветяването на текста.
- 5.9. Cancel Highlight (Esc.) – отказва осветения текст от последното стартиране на осветяването на текста.
- 5.10. Remove Highlight (Ctrl+Shift+F11) – премахва осветяването на текста.
- F11 – преминава до следващ осветен текст.
6. Launch (Alt+C)
- 6.1. Photocopy... стартира съветника за създаване на фотокопие. В комбинация с PDF Creator се създават бързо и лесно pdf документи на базата на заснетите страници.
- 6.2. Book Search (подменю) – стартира съветника за търсене на книги в два режима – бързо и разширено търсене (Quick & Advanced Search). Търсенето става по автор или заглавие в сайта www.bookshare.org.
- 6.3. Setup Standart Launchables... стартира търсенето на стандартни програми за стартиране в Open Book.
- 6.4. Manage Launchables (подменю) – дава възможност за добавяне (Add), редактиране (Edit) или премахване (Delete) на програми за стартиране чрез Open Book.
- 6.5. Списък с различните добавени програми за стартиране чрез Open Book. Дава възможност, например, една сканирана книга да бъде прехвърлена директно към WordPad или друга програма.
7. Advanced (Alt+A)
- 7.1. Pronunciation Dictionary... речник за произношението. Дава възможност за добавяне на дума или абривиетурата и начин на произношение от синтезатора.
- 7.2. OCR Correction... дава възможност за обучение на програмата за правилно оптично разпознаване на думи, които е сгрешила.
- 7.3. Device Selection... избор на устройство за сканиране.
- 7.4. Enable Multiuser Logins – включване или изключване на многопотребителския режим на програмата. По подразбиране е изключен.
8. Settings (Alt+G)
9. Low Vision (Alt+L)
- 9.1. Size... Дава възможност за промяна на размера на текста
- 9.2. Colors... Дава възможност за промяна на цвета и фона на текста.

9.3. Spotlight... Дава възможност за промяна на цвета и фона на осветения текст в каретката.

9.4. Fonts... Дава възможност за промяна на шрифта.

9.5. Spacing... Дава възможност за промяна на разстоянието между букви, думи и редове.

9.6. Customize... Отваря настройките на програмата в раздел Visual Settings. Дава възможност за подробна настройка при работа с използване на монитора.

10. Window (Alt+W).

11. Help (Alt+H).

Владимир Кършев

НЦРС – Пловдив

5 Март 2015 г.